

Erste Schritte mit Immich Showcase – Schritt für Schritt

Diese Anleitung führt dich in etwa **10 Minuten** von „nichts“ bis zum ersten Foto auf dem Bilderrahmen. Alle Bilder stammen aus einer echten Installation auf einem frischen Rechner.

Du brauchst:

- einen Rechner oder NAS im Heimnetz, auf dem **Docker** läuft (Linux, Mac, Synology, Unraid, TrueNAS ...),
- ein laufendes **Immich** (auf demselben Rechner oder woanders im Heimnetz),
- ein Tablet, einen Fernseher oder einen alten Bildschirm mit Browser als **Bilderrahmen**,
- optional ein iPhone für die App.

Immich Showcase **ersetzt Immich nicht**. Es zeigt deine Immich-Fotos auf Rahmen und Fernsehern und lässt die ganze Familie vom Handy aus bestimmen, was dort läuft. Deine Fotos bleiben in Immich.

1. Installieren (1 Befehl)

Öffne ein Terminal auf dem Server und gib ein:

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/dirkvoss/immich-showcase/main/install.sh | bash
```

Das Skript erkennt ein auf demselben Rechner laufendes Immich selbst, verbindet sich mit dessen Docker-Netz und startet Immich Showcase. Eine Datei bearbeiten musst du nicht.

```
Terminal – install.sh

dirk@server:~/immich-showcase$ ./install.sh
Immich erkannt: Container "immich_server" im Docker-Netz "immich-showcase-stack_default" – Immich Showcase wird dort angebunden.
Adresse fuer Tablets und Fernseher: http://192.168.1.117:8090 (in der App unter Einstellungen aenderbar).
Volume showcase_showcase_data Creating
Network showcase_default Creating
Volume showcase_showcase_data Created
Network showcase_default Created
Container showcase Creating
Container showcase Created
Container showcase Starting
Container showcase Started
Warte auf Immich Showcase .

Fertig! Jetzt noch kurz im Browser einrichten (3 Schritte, etwa 1 Minute):

    http://192.168.1.117:8090/setup/?code=513172

(oder den QR-Code mit dem Handy scannen)



Der Link ist nur zur Einrichtung gedacht; danach ist er ohne Wirkung.
Fernseher/Tablet: dort im Browser nur 192.168.1.117:8090 eingeben und mit dem angezeigten Code koppeln (App -> Geraete).
```

Am Ende steht ein **Einrichtungs-Link** (und ein QR-Code). Öffne ihn im Browser. Er ist nur für die Einrichtung gedacht und danach ohne Wirkung.


▼ Immich läuft noch nicht? Oder du willst einen anderen Port?

- Immich gleich mitinstallieren: `./install.sh --with-immich`
- Anderen Port nutzen (z. B. 80, dann genügt am Fernseher die reine IP-Adresse): `./install.sh --port 80`
- Server im Netz per Bonjour ankündigen (die iPhone-App findet ihn dann selbst): `./install.sh -bonjour`
- NAS mit Oberfläche statt Terminal (Unraid, Synology, TrueNAS, Portainer): Vorlagen im Ordner [examples/](#).

2. Einrichtungsassistent (3 Schritte, etwa 1 Minute)


Schritt 1 – Immich

Der Assistent hat Immich bereits gefunden. Die grüne Meldung zeigt Adresse und Version. Läuft Immich woanders, trägst du die Adresse hier ein.



Schritt 2 – Immich-Konto


Melde dich einmal mit deinem Immich-Konto an. Immich Showcase legt damit **einen eigenen Schlüssel ohne Lösch-Rechte** an. Das Passwort wird **nicht gespeichert**.



Schritt 3 – Wer darf zugreifen?

Auswahl	Wann sinnvoll
Gemeinsame PIN (empfohlen)	Die Familie teilt sich eine 6-stellige PIN und sieht dieselben Fotos. Mit dem Haken „Im Heimnetz ohne PIN öffnen“ entfällt die PIN zu Hause.
Immich-Konten	Jede Person meldet sich mit ihrem eigenen Immich-Konto an und sieht nur ihre eigenen Fotos.

Unsicher? Nimm die PIN, du kannst es später unter *Einstellungen* ändern.




Fertig

Der letzte Bildschirm zeigt dir **deine PIN**, den **QR-Code** für die **iPhone-App** und die **Adresse** für **Tablets und Fernseher**. Notiere die PIN.




3. Die Oberfläche und „Erste Schritte“

Beim ersten Öffnen führt ein kurzer Rundgang durch die Oberfläche. Danach hilft die Karte „**Erste Schritte**“ oben auf der Seite. Sie hakt ab, was schon erledigt ist (Immich verbinden, Handy verbinden, Rahmen koppeln, erste Show senden).



4. Einen Bilderrahmen oder Fernseher koppeln

1. Tippe oben auf **Geräte** → **+ Gerät hinzufügen**, wähle die Art (Bilderrahmen oder Fernseher) und gib einen Namen ein, z. B. „Wohnzimmer“.



2. Öffne am Tablet oder Fernseher im Browser nur die **Adresse des Servers** (z. B. `192.168.1.20:8090`, wie im letzten Assistentenschritt angezeigt). Das Gerät zeigt einen **Code** und einen QR-Code.

Gerät koppeln


Öffne am Handy Immich Showcase, tippe auf „Geräte“ und gib diesen Code ein:

T5B7C3



Oder scanne den Code mit der Handykamera.


3. Gib den Code in der App unter **Code vom Gerät** ein und tippe auf **Koppeln**. Alternativ scannst du den QR-Code (in der iPhone-App mit „QR-Code am Gerät scannen“).



Das Gerät merkt sich die Kopplung und startet danach von selbst mit der Diashow. Tipp: Auf dem Tablet „Zum Home-Bildschirm hinzufügen“ bzw. Vollbild nutzen.

5. Die erste Show senden


Tippe Fotos an (oder „Tag wählen“) und dann unten auf **Auf den Rahmen**. Wenige Sekunden später zeigt der Rahmen deine Auswahl.





6. Alles in Ordnung? – Verbindung prüfen

Unter dem Konto-Symbol → „**Alles in Ordnung?**“ prüft Immich Showcase Immich, Fotos und Schlüssel, Bildsuche, Upload und jedes Gerät. Hat etwas ein Problem, steht in Klartext dabei, was zu tun ist.



Geräte, die sich „noch nie gemeldet“ haben, sind noch nicht gekoppelt. Sobald du sie koppelst (Abschnitt 4), wird der Punkt grün. Nicht mehr benötigte Geräte kannst du unter *Geräte* löschen.

7. iPhone-App „Showcase Immich“ (optional)


Die App ist der bequemste Weg, Fotos zu senden, weil sie auch das Teilen-Menü, Siri-Kurzbefehle und ein Widget bietet.

1. App installieren und öffnen. Sie **sucht Server im WLAN selbst** und zeigt ihn unter „Gefunden im WLAN“. Ein Tipp genügt.



Alternativ den **QR-Code** aus dem Assistenten (Schritt „Fertig“) scannen oder die Adresse von Hand eintragen.

2. Danach erscheint die gewohnte Oberfläche mit einem kurzen Rundgang. Wer keinen eigenen Server hat, kann den **Demo-Modus** ausprobieren.



Face ID kann in den App-Einstellungen als zusätzlicher Schutz eingeschaltet werden, auch für die gespeicherte PIN.

Wenn etwas nicht klappt

Problem	Lösung
Einrichtungs-Link nicht erreichbar	Läuft der Container? <code>docker compose ps</code> . Port belegt? Mit <code>./install.sh --port 8091</code> neu starten.
Einrichtungs-Code vergessen	<code>docker compose logs showcase</code> zeigt ihn.
„Immich nicht erreichbar“	Läuft Immich in einem anderen Docker-Netz? Dann im Assistenten die Adresse von Hand eintragen oder <code>SHOWCASE_IMMICH_NETWORK</code> in der <code>.env</code> setzen.
Tablet zeigt keinen Code	Stimmt die Adresse (mit Port)? Tablet und Server im selben Netz?
iPhone-App findet den Server nicht	„Server in einem anderen Netz suchen“ nutzen oder die Adresse eintragen. Beim ersten Start „Lokales Netzwerk“ erlauben.
Irgendetwas anderes	„ Alles in Ordnung? “ zeigt die Ursache in Klartext.

Aktualisieren

Immich Showcase meldet selbst, wenn eine neue Version bereitsteht (in „Alles in Ordnung?“). Update:

```
docker compose pull && docker compose up -d
```

Wer es automatisch will, nutzt Watchtower (Vorlage in [examples/watchtower](#)).